SolidWizard
实威国际

Solidworks2011安装用户手册

重要声明

- ✧ Solidworks2011支持WindowsXP-32/64 Professional，Vista-32/64 Business，Windows7-32/64 Professional操作系统。
- ✧ 一个 SolidWorks单机版/网络版序号，只允许启动一台计算机。若要更换启动计算机，请务必先转移使用许可。
- ✧ 重装系统时，请务必事前做好 SolidWorks版本使用权的移转，以确保其使用并且避免日后相关衍生费用的发生。
- ✧ 自 Solidworks2010版本后，无论单机或网络版，皆无硬件保护锁装置。

Solidworks2011单机版本安装/激活/转移向导

Solidworks2011网络版本安装/激活/转移向导

实威国际股份有限公司中国地区技术服务据点

备注：

- ➢ 安装Solidworks2011单机版时，建议以新安装的方式来安装，请将旧有之SolidWorks移除。移除前请先记得将使用权归还。
- ➢ 强烈建议您在Solidworks2011中开启SolidWorks文件前（零件、组合件和工程图），进行备份所有文件(包含文件模板、图页格式、或DesignLibrary等等)。这些文件在开启时自动转换为Solidworks2011的格式。一旦转换并储存后，则无法在先前SolidWorks版本中，进行存取。
- ➢ 建议您安装SolidWorks时，关闭防病毒软件。在安装之后，重新启动防病毒软件。
- ➢ 请使用 Intel1 Core™或AMD Athlon™为基础的计算机。建议使用Core™2 or 同等级以上计算机。基本需求RAM 1GB 以上(建议2GB)。由于对效能的考虑，您最好有足够的RAM 以供您经常操作的档案大小使用。并强烈建议你使用虚拟内存辅助，最小值约3600MB，最大值4092MB。且在系统磁盘，保留2GB空间以上。
- ➢ 经测试的OpenGL图形适配卡及驱动程序列表，可查阅下列网址http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
- ➢ 当升级Solidworks2011 Service Pack时，需搭配原始安装所用之DVD片，依从指示升级。
- ➢ SolidWorKs2011版本为Internet在线注册或E-mail注册方式。
- ➢ 若为SolidWorks 2011网络版时，请先参阅『SolidWorks 2011网络版License Manager安装流程』于文件第8、9页，进行License Manager安装于Server后，再作以下Client安装。
- ➢ 安装 Service Pack版本时，安装画面略有差异，但不影响安装流程。

★ 若不清楚贵公司之序号启动状况，请来电洽询★

Solidworks 2011 Install 流程

- 1. 首先将Solidworks2011 DVD放入光驱(请确认您的操作系统，放入正确DVD)。光驱应可自动执行，产生安装画面，如无，可执行DVD目录sldim\sldim.exe。DVD有分for 32bit 及64bit 版本。

- 2. 选择「单机安装」，「下一步」，计算机自己跳出原有之SolidWorks序号或请输入SolidWorks序号，此序号共24个数字及英文字母组合。若有购买其它产品，序号亦一并输入。



- 3. 若因特网Internet是联机状态，会自行侦测安装模块。若因特网Internet未联机状态，请按取消.

- 4. 若因特网Internet是联机状态，会自行侦测安装模块，呈现于画面，按「现在安装」。若因特网Internet未联机状态，请按「更改」，自行设定所购买模块，并按「现在安装」。

- 5. 进入安装界面。

- 6. 安装完成。您可选择是否检查更新、参加SolidWorks客户体验计划计划等，选择「完成」后，部份计算机会因系统资源关系，要求重新启动。

- 7. 若为网络版Client端安装，将不会有以下步骤8、9「SolidWorks产品激活」画面流程。而是在安装过程中，输入SolidWorks License Server 的名称，例如：25734@Server 或25734@192.168.1.1（25734为Port 代号， Server为SolidWorks License Server的计算机名称，亦可用该计算机IP代替 ），即可进入完成程序。

Solidworks 2011 Install 流程

- 8. 启动**Solidworks2011**，进入「**SolidWorks**产品激活」界面，若因特网**Internet**为联机状态，选取「通过因特网自动进行(建议使用)」，填写真实**E-Mail**，「下一步」。若因特网**Internet**未联机状态，请使用「通过电子邮件手工进行」于文件第5页。



- 9. 按「下一步」，「启动/重新启动成功」，您所购买的产品项目会出现在产品的表格中，「完成」。

- 10. 点选桌面**Solidworks2011**图标，选择「接受」使用许可协议书，设定惯用之单位及尺寸标准，即进入**Solidworks2011**软件操作画面。

- 完成：恭喜您！完成了**SolidWorks**的安装，若有任何的问题，欢迎您不吝赐教并与实威国际各地分公司人员联络洽询。

Solidworks 2011 Install 流程

手动经电子邮件流程：

1. 计算机无法直接链接因特网时，请于询问您要如何启动您的**SolidWorks**产品，点选「通过电子邮件手动进行」，按「下一步」，填写相关信息，全部使用英文数据。
2. 点选「保存」，将档案储存至计算机中。按「下一步」，「完成」。

3. 将保存完成的档案寄至 **activation@solidworks.com**。
4. 约几分钟后，原厂即会寄来您的序号文本文件。点选「打开」，将此档案输入即可完成启用。若已离开此画面，请重新开启**SolidWorks**，进入「**SolidWorks**产品激活」界面启用。



Solidworks 2011 转移序号

- **A.** 转移时机

  更换计算机使用时、升级计算机配备时、计算机重新安装操作系统时、计算机GHOST时。

- **B. Computer ID**如何查询：开启**SolidWorks**，选择下拉式菜单，「帮助」、「显示许可」、「关于」，即可了解您计算机名称及计算机ID。

- C. 单机版移转作业

1. 启动**SolidWorks**，点选下拉式菜单「帮助」、「转换许可」，跳出「**SolidWorks**产品激活转移界面」，若您的计算机可以直接联机至因特网上，请点选「通过因特网自动连接(建议使用）」，若您的计算机无法直接链接因特网，请跳至步骤3。
2. 此时，跳出**SolidWorks**产品激活的窗口，请稍等，大约10秒即跳出「转移成功」的窗口，原本已启动的产品已被归还而成为空白，点选「完成」。

3. 若计算机无法链接因特网时，请选「通过电子邮件手工进行」，点选「保存」，将档案保存至计算机中。

4. 将档案**SWTransferRequest_SWXXX.txt**寄至**activation@solidworks.com**，约10分钟后，原厂即会寄来回复的文本文件**SWTransferResponse_SWXXX.txt**。点选「打开」，将此档案输入，即跳出「转移成功」的窗口，完成转换动作。

Solidworks 2011 转移序号

- **D. 网络版移转作业**

1. 在操作系统中，「所有程序」「Solidworks2011」「SolidnetWork许可管理程序」「SolidnetWork许可管理程序」，出现SolidWorks SolidnetWork许可管理员界面。按下「修改」项目，出现SolidWorks产品移转界面，选择「转移软件许可」，按「下一步」。

2. 若您的计算机可直接联机至因特网上，请点选「通过因特网自动进行(建议使用)」，若您的计算机无法直接连结因特网，请跳至步骤4。



3. 此时，跳出SolidWorks产品激活的窗口，告知启动服务器沟通中，请稍等，随即跳出「转移成功」的窗口，原本已启动的产品已被归还而成为空白，点选「完成」。

4. 若计算机无法链接因特网时，请选「通过电子邮件手工进行」，点选「保存」，将档案储存至计算机中。

5.将档案SWTransferRequest_SWXXX.txt寄至activation@solidworks.com，约莫10分钟后，原厂即会寄来回复的文本文件SWTransferResponse_SWXXX。点选「打开」，将此档案输入即跳出「转移成功」的窗口，完成转换动作

Solidworks 2011 网络版License Manager安装流程

1、首先将Solidworks 2011 DVD光盘片，放入光驱。选择目录swlicmgr，执行setup.exe。出现欢迎使用界面，按「下一步」，出现输入SW序号界面，输入16位序号数字，系统会自动生成后8位序号，按「下一步」。





2、出现安装路径选择界面，按「下一步」，出现语言选择界面，按「下一步」。

3、按下「安装」，即进行安装流程至「完成」。

Solidworks 2011 网络版License Manager安装流程

- 4、在操作系统中，「所有程序」「Solidworks2011」「SolidnetWorks许可管理程序」「SolidnetWorks许可管理程序」，出现启动使用许可界面，选择「是」。

- 5、进入SolidnetWorks 许可服务器信息，按「下一步」。若因特网Internet是联机状态，选择「通过因特网自动进行」，输入真实E-mail，按「下一步」。若因特网 Internet未联机状态，请参考文件第5页：手动经电子邮件流程。



- 6、您所购买的产品项目会出现在产品的表格中，『完成』后，即回到SolidWorks Solidnetworks许可管理员界面，「确定」将表示您完成了SolidWorks License Manager 安装。

- 7、恭喜完成了SolidWorks License Manager 的安装，您可再进行SolidWorks Client的安装。
- P.S. 若网络版License Server计算机需要更替时，请先归还License，请参考第7页。

SolidWizard
实威国际

实威国际股份有限公司技术服务据点

台北	**11494　台北市内湖区行爱路 78 巷 28 号 5 楼之 5**	**TEL:886-2-2795-1618**	**FAX:886-2-2795-2338**
新竹	30273 新竹县竹北市嘉丰 11 路 1 段 100 号 9 楼之 8	TEL:03-657-7388	FAX:03-657-6873
台中	40878 台中市五权西路二段 236 号 15 楼之 2	TEL:886-4-2475-8008	FAX:886-4-2475-8958
台南	70955 台南市安南区工业二路 31 号研究二馆 302 室	TEL:886-6-384-0678	FAX:886-6-384-1299
高雄	80661 高雄市前镇区复兴四路 12 号 10 楼之 5	TEL:886-7-537-1919	FAX:886-7-537-1616
天津	天津市南开区鞍山西道信诚大厦 1709 室	TEL:86-22-2745-1357	FAX:86-22-2745-5122
南京	南京市鼓楼区中山北路 217 号龙吟广场 F1110 室	TEL:86-25-8320-3589	FAX:86-25-8345-3259
苏州	苏州新区狮山路 199 号新地中心 15 楼 1505 室	TEL:86-512-6878-6078	FAX:86-512-6878-7918
上海	上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1904-1905	TEL:86-21-6326-3589	FAX:86-21-6326-2386
宁波	宁波市海曙区中山西路 2 号恒隆中心 8-F	TEL:86-574-8780-8169	FAX:86-574-8780-9667
厦门	厦门市思明区禾祥西路 4 号鸿升大厦 6D	TEL:0592-2213-168	FAX:0592-2213-268
东莞	东莞市南城区胜和路胜和广场 B 栋 9C	TEL:86-769-2202-6658	FAX:86-769-2202-7676
深圳	深圳市罗湖区建设路 1072 号东方广场 531 室	TEL:+86-755-25157215	FAX: +86-755-25163564